Einbinden eines Begleitzettels in einen SEPA-Datenträger

Beitrag von "P.Mosböck" vom 17. Juni 2013, 11:25

Hallo,
@gokai:
Falls das Problem noch besteht, ich konnte es gerade lösen:
Damit die Felder TOTAL_DEBIT und NR_DEBITS korrekt im Formular FPAYM_INT_DMEE gefüllt werden, müssen sie folgendermaßen im DMEE Baum angegeben werden:
Mittels Rechtsklick auf einen Knoten im DMEE Baum muss ein technischer Knoten angelegt werden. In diesem wird das gewünschte Feld aliquot dem CtrlSum befüllt. Außerdem muss als Level 1 und im Feld SAPscript-Name TOTAL_DEBIT angegeben werden.
Das selbe noch für NR_DEBITS wiederholen. Dadurch werden die Werte korrekt an das Formular weitergereicht.
LG Peter Mosböck